



楽の政

●らくいちのまつり●

スターティングガイド



●●製品構成●●

本製品は次のもので構成されています。開封の際にご確認ください。

- ・ゲームディスク（ゲームディスク1,2,3,4）・・・・・・・・・・4枚
- ・スターティングガイド（本書）・・・・・・・・・・1冊
- ・ユーザーズ・マニュアル・・・・・・・・・・1冊
- ・内政地形表・・・・・・・・・・1冊
- ・アンケートはがき・・・・・・・・・・1枚

●●ゲームを始める前に●●

ゲームを始めるには以下の環境が必要です。

■対応機種

- PC-9801VX以降
- PC-9801UX以降

■必要メモリ

- 本体に640KB以上の内蔵RAMが必要です。
- システム以外の空き容量として490KB以上必要です。

■ハードディスク

- 空き容量が8MB以上必要です。

■ディスクドライブ

- 使用メディアと同一の内蔵1ドライブ以上が必要です。

■MS-DOS

- MS-DOS Ver3.3以上が、ハードディスクにインストールされている必要があります。

■ゲームをより快適にプレイするためには

- ゲームをより快適にプレイするために、以下のオプションの使用をおすすめします。
- ・バスマウス（シリアルマウスには対応していません）
- ・FM音源ボード

※メーカー純正品以外の周辺機器が接続されていると正常に動作しない場合があります。

●●インストール●●

『楽市の政』で遊ぶ前に、まずハードディスクにインストールします。インストール方法は、以下の手順の通りです。また、インストール実行中は、インストーラーからの指示があるまで絶対にディスクは抜かないでください。

- ①マシンの電源を入れ、ハードディスクからMS-DOSを起動します。
 - ②「ゲームディスク1」を挿入し、カレントドライブを「ゲームディスク1」の入っているドライブに設定します。Bドライブにディスクをセットした場合は、
B:[RETURN]
と入力します。
 - ③インストーラーを起動します。
INST [RETURN]
と入力します。
 - ④インストール先ドライブを指定します。画面上にハードディスクの一覧が表示されますので、カーソルキーで選択して[RETURN]キーで決定してください。
 - ⑤インストール先ディレクトリ名を指定します。ディレクトリ名の初期設定は"RAKU"になっています。このままで良ければ[RETURN]キーを押してください。変更したい場合は、カーソルキーでカーソルを戻し、キーボードからディレクトリ名を入力して[RETURN]キーを押してください。
 - ⑥確認のメッセージが表示されます。やり直したい場合は[ESC]キーを押すとドライブの指定に戻ります。このままで良ければ、[RETURN]キーを押してください。インストールが始まります。
-

●●ゲームの起動方法●●

『楽市の政』をインストールしたディレクトリに移動します。初期設定のままインストールした場合は、下記のようにキーボードから入力し、RAKUディレクトリに移動します。

CD RAKU [RETURN]

ディレクトリ名を変更した場合は、下線部をそのディレクトリ名に置き換えて入力してください。

「ゲームディスク1」をドライブに挿入し、キーボードから

GAME [RETURN]

と入力するとゲームが始まります。

参考

- 「メモリが足りません」というメッセージが表示されてゲームが起動しない場合は、デバイスドライバや常駐ソフトなどを外してメモリーを空けてから、もう一度起動し直してください。
- デバイスドライバや常駐ソフトとの相性によって、ゲームが正常に動作しない場合があります。なるべくこれらのソフトは外しておいてください。
- ゲームの起動時には、MS-DOSの外部コマンドである、ADDDRVとDELDREVを使用しています。これらの外部コマンドは、パスの通ったディレクトリに入れておいてください。MS-DOSに関しては、MS-DOSのマニュアルをご覧ください。